

Touches de raccourci

Les touches de raccourci sont des combinaisons de touches qui exécutent des commandes de ZoomText sans devoir activer l'interface utilisateur de ZoomText. Les touches de raccourci existent pour presque toutes les fonctions de ZoomText. Elles vous permettent de contrôler ZoomText lorsqu'un autre programme est actif.

Les éléments les plus importants à propos des touches de raccourci de ZoomText sont:


- Les touches de raccourci individuelles peuvent être modifiées ou désactivées pour éliminer les conflits avec les autres programmes.
- Vous pouvez utiliser les touches du clavier et les boutons de la souris pour définir une touche de raccourci.
- Chaque touche de raccourci doit être unique.

Combinaisons de touches de raccourci

Chaque touche de raccourci est constituée d'une ou plusieurs touches de modification et d'une touche principale unique. La touche de modification comprend n'importe quelle combinaison de **ALT**, **CTRL**, **SHIFT**, **Ver. MAJ** et de la **touche Windows**. La touche principale peut être n'importe quelle autre touche du clavier ou n'importe quel bouton de la souris.

Touches de raccourci des boîtes de dialogue

Toutes les touches de raccourci de ZoomText peuvent être analysées et modifiées dans la boîte de dialogue des touches de raccourci.



Touches de raccourci

Le tableau ci-dessous décrit les paramètres des touches de raccourci.

| Paramètres | Description |
|--------------------------------|---|
| Groupe de touches de raccourci | Sélectionne un groupe de touche de raccourcis apparentées. Les touches de raccourci du groupe sélectionné s'affichent dans la liste Commande. |

(Suite)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Commande de touche de raccourci | Affiche la liste de toutes les touches de raccourci du groupe sélectionné. Lorsqu'un raccourci est mis en évidence, sa touche principale et celle de modification sont affichées. |
| Clé primaire | Définit la touche principale pour la commande du raccourci mis en évidence. Toute touche de la liste déroulante peut être sélectionnée y compris les boutons de la souris. |
| Touche de modification | Définit les touches de modification pour la commande du raccourci mis en évidence. Une ou plusieurs touches de modification doivent être sélectionnées. |
| <u>A</u> ctiver/ <u>D</u> ésactiver | Désactive le fonctionnement d'une commande de raccourci. Lorsqu'un raccourci est désactivé, la clé primaire et les touches de modification apparaissent en grisé. Cliquez sur le bouton Activer pour réactiver le raccourci. |
| Touches <u>d'</u> origine | Restaure tous les raccourcis dans leurs paramètres d'origine. |

(Suite)

| | |
|--------------------------|---|
| Fichier de configuration | Affiche le nom du fichier de configuration associé à une touche de raccourci de configuration. Pour plus d'informations, voir Touches de raccourci Chapitre 7- "Fichiers de configuration". |
| <u>P</u> arcourir... | <p>Affiche la boîte de dialogue de la configuration sélectionnée. Un fichier de configuration peut être assigné à un raccourci de chargement de configuration en sélectionnant le fichier souhaité et en cliquant sur OK.</p> <p>Note: Le bouton <u>P</u>arcourir est activé uniquement lorsqu'une commande de raccourci de configuration est mise en évidence.</p> |

Modifier les paramètres des touches de raccourci

► **Pour modifier les paramètres des touches de raccourci**

1. Dans le menu **Paramètres**, choisissez **Touches de raccourci...**

La boîte de dialogue des Raccourcis s'affiche...

2. Sélectionnez le groupe de raccourcis et la commande de raccourci souhaités.
3. Ajustez la combinaison de touches de raccourci comme souhaité.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque raccourci que vous souhaitez modifier.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.

► **Pour assigner un fichier de configuration à une configuration de touches de raccourci.**

1. Dans le menu **Paramètres**, choisissez **Touches de raccourci...**

La boîte de dialogue des Raccourcis s'affiche...

2. Dans la boîte des groupes de raccourcis, choisissez **Configuration**.
3. Dans la boîte Commande de touche de raccourci, sélectionnez la configuration souhaitée.
4. Cliquez sur le bouton **Parcourir...**
5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le fichier de configuration souhaité.
6. Cliquez sur le bouton **OK**.

Priorité des touches de raccourci dans l'application en cours

Lorsqu'une combinaison de touches est assignée à une touche de raccourci de ZoomText, cette commande sera uniquement utilisée par ZoomText. Si la combinaison de touches est également programmée dans l'application en cours d'utilisation, cette commande n'aura pas d'effet dans ce programme. Cependant vous pouvez obliger ZoomText à rendre la touche de raccourci prioritaire dans l'application en cours d'utilisation.

► **Pour rendre des touches de raccourci prioritaires dans l'application en cours**

1. Appuyez sur la touche de raccourci: **ALT + PAUSE**.
2. Appuyez sur la combinaison de touches souhaitée.

L'application en cours d'utilisation intègre la combinaison de touches.

Touches de raccourci de ZoomText

Les tableaux ci-dessous affichent les noms des commandes ainsi que les attributions par défaut de toutes les touches de raccourci ZoomText (par groupes de raccourcis). Les attributions des touches de raccourci peuvent être modifiées dans la boîte de dialogue des touches de raccourci (voir "Boîte de dialogue des touches de raccourci dans ce chapitre).

Note: Les "commandes de navigation" de AppReader et de DocReader ainsi que toutes les "Commandes de lecture de texte" ont des attributions de touches fixes qui ne peuvent pas être modifiées. Ces commandes n'apparaissent pas dans la boîte de dialogue des touches de raccourci.

Raccourcis AppReader and DocReader

(*Magnifer/Reader* seulement)

| Commandes Générales | Touches |
|--|------------------------------------|
| AppReader | ALT + SHIFT + A |
| Lecture AppReader à partir du Pointeur | ALT + SHIFT + CLIC GAUCHE |
| DocReader | ALT + SHIFT + D |
| Basculer la lecture (Marche/Pause) | ENTREE |
| Augmenter l'agrandissement | ALT + PAVE NUMERIQUE PLUS |
| Diminuer l'agrandissement | ALT + PAVE NUMERIQUE MOINS |
| Augmenter la vitesse de lecture | CTRL + PAVE NUMERIQUE PLUS |
| Diminuer la vitesse de lecture | CTRL + PAVE NUMERIQUE MOINS |
| Muet | CTRL |
| Quitter | ECHAPPE |

| Commandes de Navigation | Touches |
|-----------------------------------|---|
| Prononcer le mot précédent | CTRL + GAUCHE, OU GAUCHE |
| Prononcer le mot en cours | CTRL + PAVE NUMERIQUE 5, OU BARRE D'ESPACEMENT |
| Prononcer le mot suivant | CTRL + DROIT, OU DROIT |
| Prononcer le mot au-dessus | HAUT |
| Prononcer le mot en dessous | BAS |
| Prononcer la phrase précédente | CTRL + WIN + GAUCHE |
| Prononcer la phrase en cours | CTRL + WIN + PAVE NUMERIQUE 5 |
| Prononcer la phrase suivante | CTRL + WIN + DROIT |
| Prononcer le paragraphe précédent | CTRL + HAUT |
| Prononcer le paragraphe en cours | CTRL + SHIFT + PAVE NUMERIQUE 5 |
| Prononcer le paragraphe suivant | CTRL + BAS |

(Suite)

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Prononcer le premier mot de la ligne | DEBUT |
| Prononcer le dernier mot de la ligne | FIN |
| Page Précédente | PAGE PRECEDENTE |
| Page Suivante | PAGE SUIVANTE |
| Début du document | CTRL + DEBUT |
| Fin du Document | CTRL + FIN |
| Lien suivant | TAB |
| Lien précédent | SHIFT + TAB |
| Exécuter le lien | CTRL + ENTREE |

Raccourcis de configuration

| Commandes | Touches |
|--------------------------------------|--|
| ArrPl lit le texte du Presse-papiers | Verr.Majuscules + C |
| ArrPl lit le texte sélectionné | Verr.Majuscules + S |
| ArrPl activer / Pause | Verr.Majuscules + ENTER |
| ArrPl Redémarrer (au début) | Verr.Majuscules + Retour Arrière |
| ArrPl Phrase suivante | Verr.Majuscules + DROITE |
| ArrPl Phrase en cours | Verr.Majuscules + Barre d'espacement |
| ArrPl Phrase suivante | Verr.Majuscules + GAUCHE |
| ArrPl Mot suivant | CTRL + Verr.Majuscules + DROITE |
| ArrPl Mot en cours | CTRL + Verr.Majuscules + Barre d'espacement |
| ArrPl Mot précédent | CTRL + Verr.Majuscules + GAUCHE |
| ArrPl Montrer la Barre d'outils | Verr.Majuscules + T |
| ArrPl Quitter | Verr.Majuscules + ESC |

Raccourcis Caméra ZoomText

| Commandes | Touches |
|-----------------------------------|--|
| Caméra On/Off | CTRL + ALT + WINDOWS + ENTER |
| Barre d'outils de la Caméra | CTRL + ALT + WINDOWS + T |
| Camera Zoom + | CTRL + ALT + WINDOWS + HAUT |
| Camera Zoom - | CTRL + ALT + WINDOWS + BAS |
| Vue Caméra: Plein écran/Partiel | CTRL + ALT + WINDOWS + BARRE D'ESPACEMENT |
| Vue Caméra: Types vues Partielles | CTRL + ALT + WINDOWS + D |
| Vue Caméra: Rotation Image | CTRL + ALT + WINDOWS + R |
| Mise au point manuelle On/Off | CTRL + ALT + WINDOWS + M |
| Mise au point manuelle activée | CTRL + ALT + WINDOWS + DROITE |
| Mise au point manuelle inactivée | CTRL + ALT + WINDOWS + GAUCHE |
| Luminosité Caméra On/Off | ALT + WINDOWS + C |
| Réinitialiser luminosité Caméra | ALT + WINDOWS + R |

(Suite...)

| | |
|---------------------------|---|
| Augmenter la brillance | ALT + WINDOWS + HAUT |
| Diminuer la brillance | ALT + WINDOWS + BAS |
| Augmenter le contraste | ALT + WINDOWS + DROITE |
| Diminuer le contraste | ALT + WINDOWS + GAUCHE |
| Mode bicolore On/Off | ALT + WINDOWS + BARRE D'ESPACEMENT |
| Schéma bicolore | ALT + WINDOWS + S |

Raccourcis de configuration

| Commandes | Touches |
|---|-------------------------|
| Charger la configuration 1 | ALT + SHIFT + 1 |
| Charger la configuration 2 | ALT + SHIFT + 2 |
| Charger la configuration 3 | ALT + SHIFT + 3 |
| Charger la configuration 4 | ALT + SHIFT + 4 |
| Charger la configuration 5 | ALT + SHIFT + 5 |
| Charger la configuration 6 | ALT + SHIFT + 6 |
| Charger la configuration 7 | ALT + SHIFT + 7 |
| Charger la configuration 8 | ALT + SHIFT + 8 |
| Charger la configuration 9 | ALT + SHIFT + 9 |
| Charger la configuration 10 | ALT + SHIFT + 0 |
| Enregistre les Paramètres d'Application | CTRL + SHIFT + S |

Raccourcis d'Agrandissement

| Commandes | Touches |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Augmenter l'agrandissement | ALT + PAVE NUMERIQUE PLUS |
| Diminuer l'agrandissement | ALT + PAVE NUMERIQUE MOINS |

Raccourcis de la barre d'outils de l'Agrandissement

| Commandes | Touches |
|---|----------------------------|
| Type de fenêtre | CTRL + SHIFT + Z |
| Outil d'ajustement de fenêtre | CTRL + SHIFT + A |
| Double Ecran On/Off | WINDOWS + SHIFT + D |
| Vue Double Ecran | WINDOWS + SHIFT + Z |
| Outil de blocage | CTRL + SHIFT + N |
| Fenêtre Bloquée On/Off | CTRL + SHIFT + E |
| Améliorations des couleurs activé/désactivé | CTRL + SHIFT + C |
| Améliorations du pointeur activé/désactivé | CTRL + SHIFT + P |
| Améliorations du curseur activé/désactivé | CTRL + SHIFT + R |
| Améliorations du focus activé/désactivé | CTRL + SHIFT + O |
| Améliorations des Polices Type d'améliorations | CTRL + SHIFT + F |
| Recherche Bureau | CTRL + SHIFT + D |
| Recherche Web | CTRL + SHIFT + W |
| Recherche Texte | CTRL + SHIFT + T |

Raccourcis diverses

| Commandes | Touches |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Localisateur activé/désactivé | CTRL + SHIFT + L |
| Mode Vue activé/désactivé | CTRL + SHIFT + V |
| Déplace la Souris vers la Vue | CTRL + SHIFT + B |
| Déplace la Vue vers la Souris | CTRL + SHIFT + Y |
| Passer outre (raccourci suivant) | ALT + PAUSE |
| AHOI activé/désactivé | CTRL + ALT + SHIFT + A |
| Rapport d'état AHOI | CTRL + ALT + SHIFT + S |
| Capture de l'écran ZoomText | CTRL + ALT + SHIFT + C |
| Détection du curseur | CTRL + ALT + SHIFT + D |
| Détection de l'objet sélectionné | CTRL + ALT + SHIFT + H |
| MSAA activé/désactivé | CTRL + ALT + SHIFT + M |
| Suivi activé/désactivé | CTRL + ALT + SHIFT + T |
| Mise à jour du modèle d'écran | CTRL + ALT + SHIFT + U |

Raccourcis de la barre d'outils du Lecteur

(Magnifier/Reader seulement)

| Commandes | Touches |
|---------------------------------|--|
| Elocution activer/désactiver | ALT + SHIFT + S |
| Augmenter la vitesse de lecture | CTRL + PAVE NUMERIQUE PLUS |
| Diminuer la vitesse de lecture | CTRL + PAVE NUMERIQUE MINUS |
| Mode de l'écho de la frappe | ALT + SHIFT + T |
| Mode de l'écho de la souris | ALT + SHIFT + M |
| Niveau de la verbosité | ALT + SHIFT + V |
| AppReader | ALT + SHIFT + A |
| DocReader | ALT + SHIFT + D |
| Outil Dis-Moi | ALT + SHIFT + I |

Raccourcis des Zones de Lecture

(*Magnifier/Reader* seulement)

| Commandes | Touches |
|---------------------|-----------------------|
| Cible Zone 1 | CTRL + WIN + 1 |
| Cible Zone 2 | CTRL + WIN + 2 |
| Cible Zone 3 | CTRL + WIN + 3 |
| Cible Zone 4 | CTRL + WIN + 4 |
| Cible Zone 5 | CTRL + WIN + 5 |
| Cible Zone 6 | CTRL + WIN + 6 |
| Cible Zone 7 | CTRL + WIN + 7 |
| Cible Zone 8 | CTRL + WIN + 8 |
| Cible Zone 9 | CTRL + WIN + 9 |
| Cible Zone 10 | CTRL + WIN + 0 |
| Zone suivante | CTRL + WIN + N |
| Zone précédente | CTRL + WIN + P |
| Liste des Zones | CTRL + WIN + L |
| Parcourir les Zones | CTRL + WIN + V |
| Nouvelle Zone | CTRL + WIN + Z |
| Editer les Zones | CTRL + WIN + E |

Raccourcis de lecture d'écran*(Magnifier/Reader seulement)*

| Commandes | Touches |
|--|-----------------------|
| Prononcer le titre de la fenêtre | CTRL + WIN + W |
| Prononcer l'onglet de la boîte de dialogue | CTRL + WIN + T |
| Prononcer le message de la boîte de dialogue | CTRL + WIN + M |
| Prononcer la mise en évidence | CTRL + WIN + F |
| Prononcer le bouton par défaut | CTRL + WIN + B |
| Prononcer le nom de groupe | CTRL + WIN + G |
| Prononcer la barre d'état | CTRL + WIN + X |
| Prononcer tout | CTRL + WIN + A |
| Prononcer le texte sélectionné | CTRL + WIN + S |
| Prononcer le titre de ligne d'une cellule | CTRL + WIN + R |
| Prononcer le titre de colonne d'une cellule | CTRL + WIN + K |
| Prononcer la formule dans une cellule | CTRL + WIN + O |
| Prononcer le commentaire de cellule | CTRL + WIN + C |

(Suite)

| | |
|-----------------------------|---|
| Prononcer l'heure actuelle | CTRL + WIN + I |
| Prononcer la date du jour | CTRL + WIN + Y |
| Prononce le Presse-papiers | ALT + SHIFT + C |
| Muet | ALT + SHIFT + Q, OU CTRL |
| Modifier la synthèse vocale | ALT + SHIFT + E |

Raccourcis du Défilement

| Commandes | Touches |
|---------------------------|-------------------------------|
| Défilement vers le haut | ALT + HAUT |
| Défilement vers le bas | ALT + BAS |
| Défilement vers la gauche | ALT + GAUCHE |
| Défilement vers la droite | ALT + DROIT |
| Saut vers le haut | ALT + PGPREC |
| Saut vers le bas | ALT + PGSUIV |
| Saut vers la gauche | ALT + DEBUT |
| Saut vers la droite | ALT + FIN |
| Saut au centre | ALT + PAVE NUMERIQUE 5 |
| Enregistrer la vue | ALT + PAVE NUMERIQUE / |
| Restaurer la vue | ALT + PAVE NUMERIQUE * |

Raccourcis de la Lecture de Texte*(Magnifier/Reader seulement)*

| Commandes | Touches |
|-----------------------------------|--|
| Prononcer le caractère précédent | GAUCHE |
| Prononcer le caractère en cours | PAVE NUMERIQUE 5 |
| Prononcer le caractère suivant | DROIT |
| Prononcer le mot précédent | CTRL + GAUCHE |
| Prononcer le mot en cours | CTRL + PAVE NUMERIQUE 5 |
| Prononcer le mot suivant | CTRL + DROIT |
| Prononcer la phrase précédente | CTRL + WIN + GAUCHE |
| Prononcer la phrase en cours | CTRL + WIN + PAVE NUMERIQUE 5 |
| Prononcer la phrase suivante | CTRL + WIN + DROIT |
| Prononcer la ligne précédente | HAUT |
| Prononcer la ligne en cours | SHIFT + PAVE NUMERIQUE 5 |
| Prononcer la ligne suivante | BAS |
| Prononcer le paragraphe précédent | CTRL + HAUT |
| Prononcer le paragraphe en cours | CTRL + SHIFT + PAVE NUMERIQUE 5 |
| Prononcer le paragraphe suivant | CTRL + BAS |

En plus des commandes de Lecture de Texte détaillées ci-dessus, ZoomText prononcera également lorsque vous utiliserez les touches de navigation et d'édition standard décrites dans le tableau ci-après.

| Touches | Action dans l'Application | Action dans ZoomText |
|-----------------------|--|---|
| RETOUR ARRIERE | Supprime le caractère situé à gauche du curseur. | Prononce le caractère supprimé. |
| SUPPRIMER | Supprime le caractère à la droite du curseur. | Prononce le nouveau caractère situé à la droite du curseur. |
| DEBUT | Déplace le curseur vers le début de la ligne. | Prononce le premier mot de la ligne (ou ne prononce rien si la ligne commence par un espace ou une tabulation). |
| FIN | Déplace le curseur vers la fin de la ligne. | Prononce "Fin de ligne". |

(Suite)

| | | |
|---------------------|--|---|
| PAGEPREC | Pagine la fenêtre de l'application vers le haut. | Prononce le mot ou la ligne sur lequel apparaît le curseur, conformément au paramètre de l'Echo de Programme Lorsque le curseur de texte se déplace vers une nouvelle ligne. |
| PAGESUIV | Pagine la fenêtre de l'application vers le bas. | Prononce le mot ou la ligne sur lequel apparaît le curseur, conformément au paramètre de l'Echo de Programme Lorsque le curseur de texte se déplace vers une nouvelle ligne. |
| CTRL + DEBUT | Se déplace vers le début du document. | Prononce le mot ou la ligne sur lequel apparaît le curseur, conformément au paramètre de l'Echo de Programme Lorsque le curseur de texte se déplace vers une nouvelle ligne. |

(Suite)

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|---|
| CTRL + FIN | Se déplace vers la fin du document. | Prononce le mot ou la ligne sur lequel apparaît le curseur, conformément au paramètre de l'Echo de Programme Lorsque le curseur de texte se déplace vers une nouvelle ligne. |
|-------------------|-------------------------------------|---|

Note: En maintenant la touche **SHIFT** enfoncée pour sélectionner du texte par caractère, mot, ligne ou paragraphe, le texte visible qui est sélectionné ou désélectionné est prononcé.

Raccourcis de l'Interface Utilisateur

| Commandes | Touches |
|----------------------------------|-------------------------|
| Activer ZoomText | ALT + INS |
| Désactiver ZoomText | ALT + SUPPR. |
| Afficher l'Interface Utilisateur | CTRL + SHIFT + U |
| Outil de l'Aide | CTRL + SHIFT + H |

Raccourcis de l'assistant de session Windows

| Commandes | Touches |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Assistant de session On | ALT + INSERER |
| Assistant de session Off | ALT + SUPPRIMER |
| Augmenter l'agrandissement | ALT + PAVE NUMERIQUE PLUS |
| Diminuer l'agrandissement | ALT + PAVE NUMERIQUE MOINS |
| Inversion des couleurs On/Off | CTRL + SHIFT + C |
| Elocution On/Off | ALT + SHIFT + S |

Raccourcis Enregistreur (*Magnifier/Reader* seulement)

| Commandes | Touches |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Enregistrer texte Presse Papiers | CTRL + Verr.Majuscules + C |
| Enregistrer texte sélectionné | CTRL + Verr.Majuscules + S |

Barre d'outils des Raccourcis

| Commandes | Touches |
|-------------------------|--|
| Caméra On/Off | CTRL + WINDOWS + ENTER |
| Lecteur d'Arrière-Plan | Verr.Majuscules + C |
| Enregistreur (démarrer) | CTRL + Verr.Majuscules + C |
| Lecteur d'Image | Consultez le guide de l'utilisateur du Lecteur d'image ZoomText. |

Commandes Clavier de la Recherche Web

| Commandes | Touches |
|--|--|
| Démarrer la Recherche Web | CTRL + SHIFT + W |
| Quitter la Recherche Web | ESC |
| Objet Suivant | ENTER, ou CTRL + DROITE |
| Objet Précédent | SHIFT + ENTER, ou CTRL + GAUCHE |
| Premier objet (liste filtrée) | CTRL + HOME |
| Dernier objet (liste filtrée) | CTRL + FIN |
| Exécuter l'objet | CTRL + ENTER |
| AppReader | ALT + SHIFT + A |
| Activer/désactiver la recherche Liste | ALT + L |
| Parcourir le Type d'objet de page vers le haut | CTRL + HAUT |
| Parcourir le Type d'objet de page vers le bas | CTRL + BAS |

(Suite)

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| En-tête suivant | CTRL + H |
| En-tête précédent | CTRL + SHIFT + H |
| En-tête suivant niveau 1 ... 6 | CTRL + 1 ... 6 |
| En-tête précédent niveau 1 ... 6 | CTRL + SHIFT + 1 ... 6 |
| Formulaire suivant | CTRL + F |
| Formulaire précédent | CTRL + SHIFT + F |
| Tableau suivant | CTRL + T |
| Tableau précédent | CTRL + SHIFT + T |
| Lien suivant | CTRL + L |
| Lien précédent | CTRL + SHIFT + L |
| Commande suivante | CTRL + C |
| Commande précédente | CTRL + SHIFT + C |
| Image suivante | CTRL + I |
| Image précédente | CTRL + SHIFT + I |
| Liste suivante | CTRL + S |
| Liste précédente | CTRL + SHIFT + S |