

Prêt à commencer

Dans ce chapitre vous apprendrez les bases de ZoomText, y compris:

- Comment installer et démarrer ZoomText.
- Comment ouvrir et quitter ZoomText.
- Comment activer et désactiver ZoomText.
- Comment utiliser l'interface générale et les icônes de ZoomText.
- Comment utiliser l'assistant de session ZoomText pour Windows.
- Comment obtenir de l'aide à propos de ZoomText.

Les informations dans ce chapitre vont vous permettre d'être prêt à démarrer, nous vous conseillons cependant de vous référer aux chapitres suivants pour des instructions complètes.

Installation et désinstallation de ZoomText

ZoomText 10 est facile à installer sur votre système. Le CD de ZoomText comprend un programme d'installation vocal - avec des boîtes de dialogue dont les caractères sont surdimensionnés – qui vous guidera tout au long de l'installation. Ce programme offre deux méthodes de configuration : *Automatique* et *Personnalisée*.

L'installation *Automatique* de ZoomText utilise les options de configuration les plus habituelles (reprises sur la liste ci-dessous). Votre intervention est minimale et l'installation est terminée en très peu de temps.

L'installation *Personnalisée* vous permet de choisir parmi toutes les options de configuration.

Le tableau suivant décrit les options qui seront d'application lors des configurations automatiques.

Options de Configuration	Paramètres de l'installation Automatique
Dossier d'installation	<i>Pr. versions 32-bit de Windows:</i> C:\Programmes\ZoomText 10 <i>Pr. versions 64-bit de Windows:</i> C:\Programmes (x86)\ZoomText 10
Affichage d'une icône ZoomText sur le Bureau*	Oui
Démarrage automatique de ZoomText au lancement du système*	Oui
Activer le support d'ouverture de session Windows **	Oui
Synthèses Vocales **	<i>ZoomText Version unique Anglais:</i> Toutes les synthèses vocales anglaises sont installées. <i>ZoomText Versions internationales:</i> TruVoice Anglais et toutes les synthèses vocales de la langue sélectionnée sont installées.

* Ce paramètre peut être modifié à tout moment après l'installation de ZoomText. Ce paramètre est situé dans la boîte de dialogue des Préférences de

Programme de ZoomText. Pour ouvrir cette boîte de dialogue: dans le menu des **Paramètres**, cliquez sur **Programme...**

- ** Les options des synthèses vocales ne sont applicables qu'à l'installation de *ZoomText Magnifier/Reader*.

► **Pour installer ZoomText**

1. Désactiver le programme de protection contre les virus et fermez tous les autres programmes.
2. Insérez le CD de ZoomText 10 dans votre lecteur de CD-ROM.

Le programme d'installation de ZoomText va démarrer automatiquement. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.

3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

► **Si l'installation ne démarre pas automatiquement**

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer** et sélectionner **Exécuter...**
2. Parcourez votre lecteur de CD-ROM.
3. Sélectionnez le programme d'installation et cliquez sur **Ouvrir**.
4. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue Exécuter.

Téléchargement de Composants de Programme

Si vous vous êtes procuré votre programme ZoomText 10 via un téléchargement sur le site web d’Ai Squared, vous n’avez peut-être pas reçu certains composants optionnels du programme ZoomText. Ces composants comprennent les synthèses vocales et les traductions du produit (versions de ZoomText dans d’autres langues). Vous pouvez les télécharger à tout moment.

Note: La sélection de composants téléchargeables dépend du type de programme ZoomText installé sur votre système.

► **Pour télécharger les composants de programme**

Dans le menu de l’**Aide** de ZoomText, sélectionnez **Télécharger des Composants du Programme...**


Votre navigateur web charge la page des composants du programme ZoomText. Une liste des composants disponibles est affichée avec les instructions de téléchargement et d’installation.

Mise à jour Automatique

ZoomText 10 comprend une vérification et une mise à jour en ligne automatique. Ce service conserve toute son actualité lorsque ZoomText est installé et vous permet de bénéficier des dernières améliorations. Voici comment cela fonctionne...

Chaque fois que vous démarrez ZoomText, l'Assistant de Mise à Jour vérifie votre connexion. Si vous êtes connecté à Internet, il va vérifier si vous utilisez la dernière version. Si une mise à jour est disponible, l'Assistant va vous demander si vous souhaitez la télécharger. Une pression sur le bouton « Oui » induira un téléchargement et une installation automatique.

Note: Une connexion Internet est indispensable pour utiliser cette fonction.



Assistant de Mise à Jour ZoomText

Si votre administrateur de réseau ou vous-même ne souhaitez pas qu'une recherche de mise à jour se produise à chaque lancement de ZoomText, vous pouvez désactiver cette fonction comme suit:

► **Pour désactiver la mise à jour automatique**

1. Dans le menu **Paramètres**, choisissez **Programme...**
2. Décochez la case **Contrôler les mises à jour du programme à chaque démarrage de ZoomText.**
3. Cliquez sur **OK**.

Outre la mise à jour automatique, vous pouvez rechercher des mises à jour à tout moment.

► **Pour vérifier manuellement les mises à jour**

Dans le menu **Démarrer** de Windows, choisissez **Programmes ► ZoomText 10 ► Vérifier les mises à jour.**

L'Assistant de Mise à Jour apparaît et vous guide tout au long de la procédure de mise à jour.

Démarrer ZoomText 10

Dès que ZoomText est installé sur votre système, il peut être démarré en suivant l'une des procédures suivantes:

- Sur le bureau de Windows, sélectionnez l'icône du programme **ZoomText 10**.
- Dans la fenêtre du menu **Démarrer**, choisissez **Programmes ► ZoomText 10 ► ZoomText 10**.

Note: ZoomText peut être configuré pour démarrer automatiquement dès le lancement de Windows. Cette option peut être sélectionnée lors de l'installation de ZoomText ou dans la boîte de dialogue des Préférences du Programme. Pour plus d'informations, voir "Préférences Programme" dans le chapitre 5.

Lorsque ZoomText est activé, il modifie votre affichage pour vous présenter une vue agrandie de l'écran normal. Lorsque vous déplacez la souris, tapez du texte et naviguez dans vos applications, la vue agrandie défile automatiquement, conservant la zone d'activité en vue.

Si vous avez installé ZoomText *Magnifier/Reader*, ZoomText aura également une fonction vocale, vous décrivant vos actions lors de votre travail dans vos documents et applications. Tous vos programmes Windows fonctionneront normalement lorsque ZoomText sera actif.

Activation de ZoomText 10

La technologie d'activation de ZoomText 10 permet d'éviter son utilisation frauduleuse tout en préservant l'utilisateur légitime de toute contrainte. L'activation du produit est un processus simple, aisé et anonyme qui ne demande que quelques secondes pour être mené à bien via Internet.

Après avoir installé ZoomText, vous disposez de 60 jours pour activer le programme. Jusque là, ZoomText fonctionnera en mode démonstration. Vous pouvez l'activer immédiatement ou à tout moment au cours de la période d'essai de 60 jours. Toutes les fonctions étant accessibles durant la période de démonstration, vous disposez d'un accès complet au programme. A l'expiration de la période d'essai, vous devrez activer ZoomText pour pouvoir continuer à l'utiliser.

Préparation de l'activation de ZoomText

Pour activer ZoomText 10, vous aurez besoin de votre numéro de série ZoomText 10 qui vous a été fourni lors de votre achat. Si vous avez acquis une version de mise à jour de ZoomText 10, vous aurez également besoin du numéro de série de la version précédente de ZoomText (version 9.1 ou précédente), sauf si votre version précédente est déjà installée sur votre système. Vous trouverez ces numéros de séries dans l'emballage du produit comme décrit ci-après.

► Où trouver votre numéro de série ZoomText

- Sur la pochette du CD ZoomText
- Sur le formulaire d'enregistrement du produit.
- Sur le haut de la boîte d'emballage de ZoomText
- Dans le bas du guide de l'Utilisateur ZoomText.

Note: Si vous avez acheté votre produit ZoomText 10 via la boutique en ligne d'Ai Squared, le numéro de série de votre produit est mentionné dans le courriel de confirmation d'achat que vous avez reçu.

La Procédure d'Activation

Au cours de la période d'essai de 60 jours, l'Assistant d'Activation apparaît chaque fois que vous lancez ZoomText. L'Assistant vous propose d'effectuer un choix parmi les options suivantes:

- **Option 1: Je dispose d'un numéro de série et je voudrais activer ZoomText**


Choisissez cette option si vous êtes déjà en possession d'un produit ZoomText et que vous êtes prêt à activer le programme. L'Assistant vous guidera tout au long de la procédure d'activation.

- **Option 2: Je souhaite acheter ZoomText**

Choisissez cette option si vous êtes décidé à acheter le produit ZoomText. L'Assistant affichera les informations nécessaires à l'achat de ZoomText.

- **Option 3: Je souhaite essayer ZoomText**

Choisissez cette option si vous souhaitez utiliser ZoomText en mode démonstration. Ce mode vous permet d'utiliser ZoomText pendant 60 jours. A l'expiration de cette période, vous devrez activer ZoomText pour pouvoir continuer à l'utiliser.



L'Assistant d'Activation ZoomText – Boîte de dialogue initiale

Lorsque vous décidez d'activer ZoomText, vous êtes invité à encoder votre numéro de série du produit. Dès que vous avez encodé votre numéro de série, la façon dont l'activation est gérée dépend de l'existence d'une connexion Internet sur votre système.

- **Si vous disposez d'une connexion Internet** votre numéro de série et votre code système sont automatiquement transférés sur le serveur d'activation d'Ai Squared pour être validés. Un code d'activation est alors transféré sur votre ordinateur permettant l'activation de votre licence de ZoomText. Cette procédure ne prend que quelques secondes.
- **Si vous n'êtes pas connecté à Internet** l'Assistant affiche votre numéro de série et votre code système avec des instructions concernant l'obtention manuelle d'un code d'activation. Ce code peut être obtenu sur le site web d'Ai Squared (via un autre ordinateur connecté à Internet) ou en contactant le département d'assistance d'Ai Squared.

L'assistance téléphonique pour l'activation est à votre service du Lundi au Vendredi, de 9 heures à 17 heures (heure locale).

Depuis l'Amérique du Nord, formez le numéro gratuit (866) 331-1233

Hors Amérique du Nord, formez le (802) 362-5393

Activer une installation de *Magnifier/Reader* avec un numéro de série *Magnifier*

Si vous avez installé le programme ZoomText *Magnifier/Reader* et qu'ensuite, vous avez activé ZoomText en utilisant un numéro de série *Magnifier*, le programme va le convertir en un produit ZoomText *Magnifier* – c.a.d. que toutes les fonctions de lecture d'écran seront désactivées. Pour récupérer les fonctions de lecture d'écran, vous devrez acheter un numéro de série *Magnifier/Reader* et réactiver ZoomText.

Activer ZoomText sur plus d'un ordinateur

Les versions de ZoomText pour utilisateurs uniques vous permettent d'installer et activer ZoomText sur trois ordinateurs au maximum (conformément au Contrat de Licence du Programme ZoomText). Ces activations multiples sont concédées pour être en adéquation avec des particuliers qui utilisent plus d'un ordinateur, tel celui du domicile, du lieu de travail ou un ordinateur portable. Alors que ZoomText peut être installé sur trois ordinateurs simultanément, l'utilisation d'installations collectives est limitée à un utilisateur à n'importe quel moment.

Note: Les versions Multi-Utilisateurs de ZoomText procurent une activation par utilisateur sous licence.

Transférer votre Licence de Programme ZoomText

Si vous devez déplacer votre programme ZoomText vers un nouvel ordinateur ou, si vous devez reformater votre disque dur sur l'ordinateur actuellement utilisé, il est important que vous opérerez d'abord le transfert de votre licence de produit vers le serveur d'activation de ZoomText. Ceci préservera votre licence afin qu'elle puisse être utilisée pour activer votre nouvelle installation de ZoomText.

Pour transférer votre licence de programme ZoomText, sélectionnez dans la barre de menu ZoomText, **Aide ► Transfert la Licence du Programme...** Ceci lancera l'Assistant d'Activation de ZoomText qui vous guidera au cours de la procédure de transfert. Cette procédure entraînera la désactivation de ZoomText sur l'ordinateur utilisé à ce moment. Vous pourrez procéder à la réactivation de ZoomText sur le nouvel ordinateur.

Questions fréquentes à propos de l'Activation de Produit

- **Qu'est ce que l'activation de produit?**
L'activation de produit est une technologie anti-piratage développée pour vérifier la validité de la licence ZoomText.
- **Comment fonctionne l'activation de produit?**
La procédure d'activation vérifie que le numéro de série est conforme et qu'il n'a pas été activé sur plus d'ordinateurs que ne le permet le Contrat de Licence de programme ZoomText.
- **Qu'arrive-t-il si je n'active pas mon produit?**
Si vous n'activez pas votre produit dans les 60 jours (après installation), ZoomText ne sera plus accessible tant que vous n'aurez pas procédé à l'activation.
- **Que se passe-t-il si mon activation échoue?**
L'activation du Produit n'échoue que dans des circonstances exceptionnelles. Dans la plupart des cas, vous pouvez réactiver ZoomText aussi rapidement et facilement que lors de l'activation initiale. Si votre essai de réactivation échoue, contactez le Support d'Ai Squared pour obtenir de l'aide.

- **Que se passe-t-il si je dois reformater ou mettre à jour mon ordinateur?**

Si vous devez reformater votre disque dur ou mettre votre système Windows à jour, vous devrez d'abord transférer votre licence de programme ZoomText vers le serveur d'activation de ZoomText. Voyez "Transfert de la licence du programme ZoomText" dans la section précédente.

Note: Il ne faut pas transférer votre licence ZoomText lors de l'installation d'accessoires de service de Windows.

- **Que se passe-t-il si je souhaite déplacer mon programme ZoomText vers un autre ordinateur?**

Si vous souhaitez déplacer votre programme ZoomText vers un nouvel ordinateur, il est important que vous transfériez d'abord votre licence de programme vers le serveur d'activation de ZoomText. Ceci préservera votre licence de programme afin que vous puissiez l'utiliser ensuite pour activer votre nouvelle installation de ZoomText. Voir "Transfert de la licence du programme ZoomText" dans la section précédente.

Enregistrer ZoomText 10

Pour être certain de disposer de tout ce que peut proposer ZoomText et pour protéger votre licence de produit, nous vous recommandons d'enregistrer ZoomText dès que son installation est terminée. En enregistrant ZoomText, vous bénéficiez d'un accès à l'assistant technique, de mises à jour à bon compte et de contrats d'assistance intéressants. Vous recevrez également notre lettre d'information par courriel qui vous informera sur les nouveaux produits, offres spéciales, et astuces d'utilisation de ZoomText.

Aucune crainte à avoir, votre enregistrement auprès d'Ai Squared vous garantit la confidentialité totale de vos informations personnelles. Ai Squared ne partage pas les informations au sujet de ses clients avec d'autres organisations. Vous ne risquez dès lors pas d'être sollicité par des tiers indésirables.

Il y a trois façons d'enregistrer votre produit ZoomText:

- **Enregistrer ZoomText en ligne (recommandé)**

Enregistrer ZoomText en ligne est facile et rapide. Il faut créer votre compte client ou vous connecter à un compte client existant puis sélectionner « Enregistrer votre produit ».

Grâce à votre compte client Ai Squared, vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24 pour mettre votre compte à jour, visualiser vos commandes auprès d'Ai Squared, et retrouver un numéro de série. Cela représente un sérieux avantage lorsque vous devez activer votre produit et que vous n'avez pas le numéro de série sous la main.

Pour procéder à l'enregistrement en ligne, agissez comme suit:


- Dans l'Assistant d'activation de ZoomText, sélectionnez le lien **Enregistrer en ligne maintenant** (dans la dernière boîte de dialogue de l'assistant).
- Dans le menu de l'Aide de ZoomText, sélectionnez **Enregistrer ZoomText...**
- Dans votre navigateur de web, allez à www.aisquared.com/register
- **Expédier par poste votre carte d'enregistrement à ZoomText** une carte d'enregistrement à ZoomText imprimée avec de grands caractères est incluse dans chaque produit ZoomText. Il vous suffit de la remplir, de la timbrer et de la remettre à la poste.

- **Enregistrez par téléphone** Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter votre revendeur local ou appeler Ai Squared (USA)
 - Amérique du Nord 1 (800) 859-0270
 - Hors Amérique du Nord ++1 (802) 362-3612

L'interface utilisateur de ZoomText

Lorsque vous démarrez ZoomText, son interface utilisateur apparaît sur l'écran. Cette fenêtre contient toutes les commandes de ZoomText. Tous les paramètres de ZoomText sont accessibles depuis des menus standards ou des barres d'outils simples à utiliser. Chaque barre d'outils propose un choix de boutons permettant un accès rapide aux paramètres les plus importants et les plus fréquemment utilisés. Chaque bouton contient une icône intuitive et une étiquette pour une identification aisée. Les boutons sont regroupés par fonction et chacun des groupes est étiqueté par un lien sur lequel cliquer et qui ouvre la boîte de dialogue associée au groupe (exception faite des étiquettes de Recherches).

Note: Les fonctions associées à l'agrandissement et à la lecture de l'écran sont groupées dans des barres d'outils et des boîtes de dialogue séparées. Les fonctions associées à la lecture d'écran apparaissent uniquement dans la version ZoomText *Magnifier/Reader*.



Bouton ZoomText : Active ou désactive ZoomText. Lorsqu'il est désactivé, toutes les fonctions d'agrandissement et d'élocution sont suspendues sans quitter le programme.

Onglet du Zoom : Affiche les commandes de la barre d'outils des fonctions d'agrandissement de ZoomText.

Onglet du Lecteur : Affiche les commandes de la barre d'outils des fonctions de lecture d'écran de ZoomText.

Barre d'état : Barre d'état Affiche le nom de l'application active et vous informe lorsque AppReader et DocReader ("Lecteurs"), les zones de lectures ("Zones") et les paramètres d'application ("Param. Appl.") sont disponibles.

Le bouton Réduire : Minimise l'interface utilisateur de ZoomText.

Minimiser et restaurer l'interface utilisateur

L'interface utilisateur de ZoomText peut être minimisée (cachée) et restaurée (rendue visible) sans affecter le fonctionnement de ZoomText.

► Pour minimiser ZoomText

Effectuez une des opérations suivantes:



- Cliquez sur le bouton de minimisation.
- Lorsque l'interface utilisateur de ZoomText est activée, appuyez sur **ESC**.

► Pour restaurer ZoomText

Effectuez une des opérations suivantes:

- Cliquez sur le bouton ZoomText 10 dans la barre des tâches.
- Appuyez sur le raccourci de l'interface utilisateur: **CTRL + SHIFT + U**.

Note: Si l'interface utilisateur de ZoomText est déjà ouverte mais recouverte par d'autres applications, la restaurer la déplacera au premier plan.

Activer et désactiver ZoomText

Vous pouvez activer ou désactiver ZoomText à tout moment, sans quitter le programme. Lorsqu'il est désactivé, ZoomText remet l'écran dans son état normal (non agrandi) et toutes les fonctions vocales sont suspendues.

► Pour activer ZoomText



ZoomText

Dans l'interface utilisateur de ZoomText, sélectionnez le bouton **ZoomText**.

Raccourci: **ALT + INSERER**

► Pour désactiver ZoomText



ZoomText

Dans l'interface utilisateur de ZoomText, sélectionnez le bouton **ZoomText**.


Raccourci: **ALT + SUPPRIMER**

Utiliser l'icône système

Lorsque ZoomText est en fonctionnement, son icône de programme apparaît dans la barre système (à côté de l'horloge). En cliquant sur cette icône vous faites surgir des menus qui contiennent d'importants paramètres de ZoomText.

En effectuant un clic gauche de souris sur l'icône système, vous pouvez obtenir les effets suivants:


- Activer et désactiver ZoomText
- Ajuster le niveau de l'agrandissement
- Démarrer AppReader ou DocReader (ZoomText *Magnifier/Reader* seulement)



Menu clic-gauche

En effectuant un clic-droit sur l'icône système, vous pouvez obtenir les effets suivants:

- Ouvrir et réduire ZoomText
- Quitter ZoomText



Menu clic-droit

Utiliser les outils avec le clavier

Les outils Ajustement, Blocage Fenêtre et Dis-Moi, vous permettent de cliquer et d'étirer afin de sélectionner des zones d'écran suivant leurs fonctions respectives. Bien que ces outils aient été développés pour un usage aisé à l'aide de la souris, ils peuvent également être manipulés par des commandes du clavier simulant les actions de la souris. Lorsque ces outils sont activés, vous pouvez les contrôler en utilisant les commandes clavier conformément au tableau ci-après.

Action de la souris	Commande du Clavier
Déplacement du pointeur	HAUT, BAS, A GAUCHE, A DROITE.
Clic-gauche	ENTREE
Clic-droit	ECHAPPE
Tirer un objet vers la droite	SHIFT + DROITE
Tirer un objet vers la gauche	SHIFT + GAUCHE
Tirer un objet vers le haut	SHIFT + HAUT
Tirer un objet vers le bas	SHIFT + BAS

Quitter ZoomText

Vous pouvez quitter ZoomText à tout moment. Lorsque ZoomText est désactivé, l'écran revient à son état normal (non agrandi) et toute fonction vocale est terminée.

► **Pour quitter ZoomText**

Suivez une des instructions suivantes:



- Dans le menu **F**ichier, choisissez **Q**uitter.
- Dans la barre de titre ZoomText, cochez la case de fermeture.

Désinstaller ZoomText

Si vous n'avez plus besoin de ZoomText sur votre système, vous pouvez le désinstaller à tout moment. La désinstallation de ZoomText supprime tous ses fichiers de programme et remet votre système dans l'état où il se trouvait avant l'installation.

Avant de désinstaller ZoomText, veuillez aux éléments suivants:

- Si vous utilisez ZoomText dans sa version d'essai de 60 jours, la désinstallation induira la perte des jours d'essai restants. Les jours d'essai ne seront pas restaurés si vous réinstallez ZoomText.
- Si votre installation de ZoomText a été activée, vous devez transférer votre licence de software vers le serveur d'activation de ZoomText avant de procéder à la désinstallation. Ceci préservera votre licence de software pour une utilisation ultérieure sur un autre système. Pour plus d'informations, voir "Transfert de votre licence de programme ZoomText" dans ce chapitre.

► Pour désinstaller ZoomText

1. Dans le menu **Démarrer** de Windows, choisissez **Programmes ► ZoomText 10 ► Désinstaller ZoomText 10**.
2. Suivez les instructions à l'écran.

Le programme de désinstallation de ZoomText démarre.

Assistant de session Windows

Lorsque vous vous connectez à Windows, l'assistant ZoomText de session comprend les fonctionnalités d'agrandissement et de lecture de l'écran. Vous pouvez agrandir et diminuer (jusqu'à 36x), inverser les couleurs à l'écran et activer la lecture afin que chaque commande soit prononcée lorsque vous parcourez la boîte de dialogue de la session Windows.

Note: l'agrandissement de texte xFont n'est pas disponible pendant la session Windows. Par conséquent, la qualité de l'agrandissement sera moindre. ZoomText utilise également la synthèse vocale par défaut configurée dans Windows.

La barre d'outils de l'assistant de session ZoomText

Lorsque l'assistant de session ZoomText est activé, la barre d'outils qui s'y rapporte apparaît automatiquement chaque fois que l'écran de session Windows affiche. Cette barre d'outils comprend des commandes d'activation, de désactivation et d'ajustement des fonctions d'agrandissement et de lecture.



Barre d'outils de l'assistant de Session ZoomText



Bouton ZoomText Active ou désactive ZoomText. Lorsque ZoomText est désactivé, toutes les fonctions d'agrandissement et de lecture d'écran sont désactivées sans quitter le programme.

Raccourci:

Activer ZoomText: **ALT + INSERER**

Désactiver ZoomText: **ALT + SUPPRIMER**



Agrandissement Détermine un niveau d'agrandissement de 1x à 36x.

Raccourci:

Augmenter l'agrandissement: **ALT + PAVE NUM . PLUS**

Diminuer l'agrandissement: **ALT + PAVE NUM . MOINS**



Inverser Active et désactive l'inversion des couleurs.

Raccourci: **CTRL + SHIFT + C**



Elocution Active et désactive l'élocution.

Raccourci: **ALT + SHIFT + S**

Note: Chaque fois que vous vous connectez à Windows en utilisant l'assistant de session de ZoomText, les paramètres de session sont automatiquement enregistrés. Ils seront utilisés la prochaine fois que l'écran de session Windows sera affiché.

Activation et Désactivation de l'assistant de session de ZoomText

L'activation et la désactivation de l'assistant de session de ZoomText sont définies dans la boîte de dialogue des Préférences du Programme ZoomText. Lorsque l'assistant de session ZoomText est activé, celui-ci est disponible pour tous les utilisateurs de l'écran de session Windows.

► Pour activer l'assistant de session de ZoomText

1. Dans le menu des Paramètres, choisissez Programme...

La boîte de dialogue des Paramètres apparaît à l'onglet Programme.

2. Assurez-vous que la case Activer l'assistant de session ZoomText pour Windows est bien cochée.

Note: Vous devez être connecté avec les privilèges d'administrateur pour ajuster cette option. Si vous n'êtes pas connecté avec les privilèges d'administrateur cette option apparaît en grisé.

3. Sélectionnez le bouton **OK**.

Contrôle du compte utilisateur de Windows

Une des nouvelles caractéristiques importantes de Windows est le “Contrôle du Compte utilisateur” dont l’abréviation est CCU. Le CCU est développé pour prévenir les actions de programmes malintentionnés telles que l’endommagement de fichiers, la modification de la configuration du système, et même la transmission de données confidentielles hors du système. Pour accomplir cette tâche, le CCU oblige toutes vos applications à fonctionner sous utilisateur standard même si vous êtes connecté avec les privilèges d’administrateur. Ainsi, lorsque vous utilisez un programme qui nécessite les privilèges d’administrateur, un message du CCU apparaît et demande votre permission.

Grâce à la fonctionnalité CCU de Windows, beaucoup de processus de programmes autorisés généreront un message CCU même pour des tâches communes telles que modifier l’heure de l’horloge ou installer un nouveau pilote d’imprimante. Les messages du CCU peuvent également apparaître lorsque vous utilisez ou modifiez les fonctionnalités de ZoomText suivantes, lesquelles sont toutes absolument sécurisées pour fonctionner sur votre système:

- Mise en route de l’Assistant d’Activation
- Mise en route de l’assistant des mises à jour de ZoomText
- Transfert de votre licence de programme
- Téléchargement et installation de composantes du programme

- Utilisation de certaines commandes Fix-It (dans la boîte de dialogue de l'Assistant)
- Modification des préférences du programme ZoomText ou de celles de l'interface utilisateur

Pour plus d'information sur le Contrôle du Compte Utilisateur, référez-vous à l'Aide de Windows. Si vous souhaitez poser des questions au sujet de la gestion des messages CCU générés par ZoomText, prenez contact avec Ai Squared ou avec votre revendeur local.

Obtenir de l'Aide

ZoomText propose la documentation et les outils décrits ci-dessous pour vous aider à apprendre et à travailler avec ce programme:

- **Guide de l'utilisateur de ZoomText 10** Contient les informations complètes sur l'utilisation des commandes et des fonctions de ZoomText 10.
- **Le Guide de Référence Rapide de ZoomText 10** Procure des instructions concises, d'accès facile pour toutes les fonctions essentielles de ZoomText.
- **L'Aide en Ligne de ZoomText 10** Contient toutes les informations du Guide de l'Utilisateur de ZoomText 10, optimisées pour un usage en ligne. Vous pouvez accéder directement à la documentation complète depuis l'interface utilisateur et trouver des informations dans les étiquettes **Contenu**, **Index** et **Recherche**.

► **Pour utiliser l'aide en ligne de ZoomText**

1. Dans le menu de l'**Aide**, choisissez **Aide de ZoomText**.
2. Dans la fenêtre de l'**Aide**, cliquez sur l'une des étiquettes suivantes:
 - **Sommaire** : Vous permet de choisir un sujet d'une section de l'Aide en ligne.
 - **Index** : Vous permet d'utiliser l'index pour trouver un sujet.
 - **Rechercher** : Vous permet de trouver un sujet en recherchant un mot ou une phrase particulière dans l'Aide en ligne.

Note: Chaque boîte de dialogue contient également un bouton d'Aide qui, lorsqu'il est sélectionné, affiche une aide sensitive pour cette boîte de dialogue.